

Бордюр по периметру

В новых коллекциях плитки всё чаще и чаще появляются декоративные элементы, которыми можно отделять одну область уложенной плитки от другой, например, таким образом:




Бордюр может быть создан только относительно уже созданной **врезки**.


Контурный внутрь

Чтобы создать бордюр по контуру врезки внутрь:


1. создайте **врезку**;




2. заполните врезку плиткой, выделите врезку;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**:



4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюры**» → «**Контурный внутри**»:




5. бордюр отобразится на поверхности:




Контурный наружу

Чтобы создать бордюр по контуру врезки или зеркала наружу:


1. создайте [врезку](#) или [прямоугольное зеркало](#);




2. заполните врезку плиткой, выделите врезку;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**:



4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюр**» → «**Контурный наружу**»:



5. бордюр отобразится на поверхности:




Добавление декора в бордюр

В новых напольных коллекциях плитки всё чаще появляются декоративные элементы для напольного бордюра – маленькие прямоугольные плитки, располагающиеся по углам бордюра.

Чтобы расположить декоры по углам бордюра:

1. удостоверьтесь, что ширина бордюра совпадает со сторонами квадратного декора (например, размеры бордюра 300×110, значит декор должен быть 110×110);
2. создайте бордюр «**контурный наружу**» как описано выше;
3. выделите любую из плиток бордюра;
4. включите функцию «**Двигать ряд**» в Панели инструментов;
5. подведите мышь к углу выделенной плитки так, чтобы сработала привязка, и пододвиньте плитку бордюра к краю внутренней плитки:






6. повторите операции **3, 4, 5** на оставшихся трёх сторонах бордюра; должна получиться следующая картина:




7. нажмите клавишу **Shift** на клавиатуре и выделите два уголка плиток как показано на рисунке:



8. зайдите в Главное меню в «**Область**» → «**Преобразовать плитки в область**»;
9. повторите операцию на оставшихся трёх уголках, чтобы получилась следующая картина:



10. выберите в «**Буфере укладки**» плитку-декор;
11. нажмите клавишу **Shift** на клавиатуре и выделите все пустые квадраты, выберите




- привязку «низ-лево», нажмите «**Положить ряд**»;
12. результат:



Габаритный горизонтальный

Чтобы создать габаритный горизонтальный бордюр:

1. создайте [врезку](#) или [зеркало](#);
2. выделите врезку или зеркало;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**;
4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюры**» → «**Габаритный горизонтальный**»;
5. бордюр отобразится на поверхности:



Габаритный вертикальный

Чтобы создать габаритный вертикальный бордюр:

1. создайте [врезку](#) или [зеркало](#);
2. выделите врезку или зеркало;
3. выберите плитку в **Буфере укладки**, которой следует выложить бордюр, расположите её **горизонтально**;
4. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Бордюр**» → «**Габаритный вертикальный**»;
5. бордюр отобразится на поверхности:



From:
<http://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D

Permanent link:
http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=putting:%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83&rev=1401172048

Last update: 2020/09/28 21:42

